



Upload per FTP mit Filezilla

In diesem Beispiel nutzen wir das kostenlose Programm „Filezilla“ in der Version 2.2.32.

Nachdem Sie das Programm gestartet haben sollten Sie direkt unter der Menüleiste die sog. „Quick-Connect“-Leiste mit den Feldern Adresse, Benutzer, Passwort und Port sehen. Geben Sie bei Adresse den von uns in der Einrichtungs-E-Mail angegebenen FTP-Server sowie Ihre Benutzernamen und das Passwort ein. Die Angabe eines Ports ist normalerweise nicht notwendig, Sie können aber auch „22“ für FTP dort eintragen.




Nach einem Klick auf „Verbinden“ sollte eine Verbindung zum Server aufgebaut werden können. Im rechten Feld sehen Sie den Inhalt Ihres Hauptverzeichnis auf dem Server. Jede Domain die in Ihrem Account angelegt wurde hat u.A. Ihr eigenes Verzeichnis, z.B. www.example.info.



Dateien für eine Webseite auf den Server laden


Möchten Sie Dateien für diese Domain auf den Server laden, müssen mit einem Doppelclick zuerst in das entsprechende Verzeichnis wechseln.



Anschließend können Sie die Dateien von Ihrem PC (links) auf den Server (rechts) laden.


Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Einzelne Dateien können Sie mit einem Doppelclick sofort übertragen.
- Um mehrere Dateien sofort zu übertragen markieren und ziehen Sie diese ins rechte Feld.
- Ziehen Sie eine oder mehrere Dateien ins unterste Feld, die Warteschlange, passiert vorerst nichts. Erst mit einem Rechtsklick und der Auswahl „Warteschlange abarbeiten“ werden die Dateien übertragen.



„Drag & Drop“ überträgt die Datei sofort.

Dateien für eine Webseite auf den Server laden



In der Warteschleife (unten) warten zwei Dateien auf den Transfer.

Hinweis:

Die bereits auf dem Server bzw. im Verzeichnis der Domain vorhandene Datei „index.html“ kann bedenkenlos überschrieben oder gelöscht werden.


Dabei handelt es lediglich um eine vorgefertigte Informationsseite die den Besucher darauf hinweist, dass unter der Domain in Kürze eine Seite zu finden ist.

Upload per SFTP mit WinSCP


In diesem Beispiel nutzen wir das kostenlose Programm WinSCP in der Version 4.0.4.

Nachdem Start des Programms erscheint das Fenster zur Anmeldung am Server.

Geben Sie bei Rechnername den von uns in der Einrichtungs-E-Mail angegebenen FTP-Server sowie Ihre Benutzernamen und das Passwort ein.




WinSCP prüft während des Verbindungsaufbaus ob es den Fingerabdruck des RSA-Schlüssels des Servers kennt oder nicht. Bei der ersten Verbindung mit WinSCP zu einem Server wird folgender Hinweis erscheinen:




Entscheiden Sie sich! ;-)

Dateien für eine Webseite auf den Server laden

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint im rechten Feld der Inhalt Ihres Hauptverzeichnis auf dem Server. Jede Domain die in Ihrem Account angelegt wurde hat u.A. Ihr eigenes Verzeichnis, z.B. www.example.info.




Möchten Sie Dateien für diese Domain auf den Server laden, müssen mit einem Doppelclick zuerst in das entsprechende Verzeichnis wechseln.




Dateien für eine Webseite auf den Server laden

Anschließend können Sie die Dateien von Ihrem PC (links) auf den Server (rechts) laden/kopieren. Markieren Sie eine oder mehrere Dateien und ziehen Sie sie ins rechte Feld oder drücken Sie „F5“.




Klicken Sie im folgenden Fenster auf „Kopiere“ um den Transfer zu starten:



Dateien für eine Webseite auf den Server laden

Ihre Dateien werden dann auf den Server übertragen.



Hinweis:

Die bereits auf dem Server bzw. im Verzeichnis der Domain vorhandene Datei „index.html“ kann bedenkenlos überschrieben oder gelöscht werden.

Dabei handelt es lediglich um eine vorgefertigte Informationsseite die den Besucher darauf hinweist, dass unter der Domain in Kürze eine Seite zu finden ist.